

ID Monitor 사용 메뉴얼

·로지 · 아이디라이버 통합 오더 감시 대시보드


앱 업데이트에 따라 일부 항목·색상이 다를 수 있습니다.

1. 앱 개요 · 화면 구성

두 개의 택배/대리 플랫폼(로지 · 아이디라이버)에서 올라오는 오더를 하나의 화면에서 감시하고, 조건에 맞는 오더를 자동/수동으로 잡아주는 앱입니다.

앱은 **상단 고정 영역**(헤더 + 위치 상태바 + 탭 메뉴)과, 그 아래 **선택한 탭의 내용**으로 구성됩니다. 탭은 모두 5 개입니다.


탭	하는 일
 오더패널	실시간으로 들어온 오더 목록을 카드로 보여주는 메인 화면. 여기서 오더를 확인하고 배차 를 누릅니다.
 위치/거리	내 위치(GPS)를 원하는 곳으로 바꾸고, 검색 거리를 조절합니다. 관심 위치 즐겨찾기 도 여기서 관리합니다.
 필터	어떤 오더를 잡을지 조건을 정합니다. 금액·거리·지역·제외단어·시간 등.
 플랫폼	감시할 플랫폼 켜기/끄기, 화면 색상·글자·테마, 네비 앱, API 키 등 앱 전반 설정.
 로그	앱이 처리한 내역 기록(문제 확인용).



메인 화면(오더패널 탭). 위→아래: ① 헤더 ② 위치 상태바 ③ 탭 메뉴 ④ 오더 건수·정렬/삭제 ⑤ 관심 오더 ⑥ 일반 오더 카드

2. 상단 헤더 · 위치 상태바

어느 탭에 있어도 항상 위에 고정되는 영역입니다. 감시 시작/종료와 현재 위치가 여기에 표시됩니다.



헤더 우측의 핵심 버튼 (감시시작 / 종료 / 관심 위치 ★)

항목	설명
ID Monitor	앱 이름. 바로 아래 현재 날짜·시간 이 실시간 표시됩니다. (예: 07/03(금) 02:16:57)
감시자동 / 테스트	현재 동작 모드 표시등 . 필터 탭의 동작 모드에 따라 실전 또는 테스트로 바뀝니다. "감시자동"은 자동배차 상태.
감시시작	오더 감시를 시작/정지하는 버튼. 감시 중이어야 새 오더가 들어오고 자동배차·알림이 동작합니다.
× 종료	앱을 완전히 종료합니다.

위치 상태바


* 주소	현재 적용 중인 내 위치 (GPS 기준점). 이 위치를 기준으로 오더까지 거리가 계산됩니다. 위치/거리 탭에서 변경.
📍 10km	현재 검색 반경(거리 변조 값) . 위치/거리 탭의 "검색 거리 변조" 값이 그대로 표시됩니다.
★ 별	탭 하면 관심 위치 즐겨찾기 로 바로 이동/적용하는 단축 버튼.

3. 오더패널 탭 (메인)

들어온 오더를 카드로 보여주는 화면입니다. 건수 요약, 정렬·삭제 도구, 관심 오더, 일반 오더 순으로 나옵니다.


건수 요약 · 도구 줄

항목	설명
로지 93 · 아이 2 · 총 95 건	플랫폼별 오더 개수와 합계. 로지=연두, 아이드라이버=노랑, 총계=하늘색으로 색이 구분됩니다.
 삭제/복원	목록 정리 메뉴를 엽니다.
 거리순	정렬 방식을 바꾸는 메뉴를 엽니다.



 삭제/복원 메뉴

 전체삭제 (관심 제외)	화면 오더를 모두 숨깁니다. 단, 관심(★) 오더는 남깁니다. 목록이 많을 때 한 번에 비울 때.
 마지막 N 개 복원	방금 지운 것 중 마지막 몇 개 만 되살립니다. 실수로 지웠을 때.
 전체복원	숨긴 오더를 모두 다시 표시합니다.



 거리순	내 위치에서 가까운 오더 부터 정렬.
 금액순 (높은순)	요금 이 높은 오더부터 정렬.

관심 오더 영역

★로 지정한 오더는 목록 맨 위 파란 테두리 “관심 오더” 칸에 따로 모여 표시됩니다.
 전체삭제를 해도 지워지지 않아, 꼭 잡고 싶은 오더를 눈에 띄게 관리할 수 있습니다. (자세한
 활용은 8 장)

4. 오더 카드 읽는 법 (아이콘 총정리)

오더 한 건이 카드 하나입니다. 카드 안의 배지·아이콘·숫자·버튼의 의미를 모두 정리했습니다.



일반 오더 카드 (윗줄=정보, 아랫줄=주소, 우측=동작 버튼)

윗줄 — 오더 정보

표시	의미
로지 / 아이드라이버	어느 플랫폼 오더인지. 카드 배경색도 로지=초록, 아이드라이버=갈색으로 구분.
0.1km	출발지까지 직선 거리(내 위치 기준).
53 분 / 오류	대중교통 예상 소요시간(출발지까지). “오류”는 경로를 못 찾았다는 뜻. 네비 API 설정과 연동.
3 일	예약 오더의 운행 날짜(예: 3 일). 즉시 오더는 표시 안 됨.
09:00	운행 예약 시간.
×	이 오더를 목록에서 숨기기(삭제).
	원본 보기. 플랫폼 원문(출발/도착지 원본, 오더번호)을 팝업으로.
20,000	오더 요금. 금액대별 색상 지정 가능(플랫폼 탭).

아랫줄 — 경로 · 상태


택송 / 대리	오더 종류 배지.
출발지 → 도착지	요약된 출발지·도착지 주소.
 GPS 없음	이 오더에 좌표가 없어 자동차 경로/거리를 계산 못 했다는 표시.
 33.6km 28 분	좌표가 있으면 자동차 주행거리·예상시간 표시(Tmap 기준).

우측 — 동작 버튼

 핀	지도에서 위치 보기. 설정된 네비 앱(네이버/Tmap)으로 출발지를 띄웁니다.
☆ 별(빈 별)	이 오더를 관심 오더로 지정. 누르면 ★(노란 별)로 바뀌고 맨 위 관심 칸으로.
 배차	이 오더를 잡습니다(배차 신청). 카드에서 가장 중요한 버튼.

⚠ 배차 주의: 배차 버튼을 누르면 그 즉시 감시가 정지되고 배차가 단 한 번만 신청됩니다(중복 배차 방지). 배차 후에는 해당 플랫폼 앱(로지/아이드라이버)에서 오더가 정상 표시되도록 앱을 다시 확인하세요.

원본 보기 팝업 (📄)



📄을 누르면 나오는 원본 보기 팝업

원본 보기 [번호]	대괄호 안은 오더 고유번호.
■ 출발지/도착지 원본	플랫폼에서 받은 가공 전 원문. 요약 카드에 안 보이는 상세(시간·후불·상세주소 등) 확인용.
닫기	팝업을 닫습니다.

5. 위치/거리 탭 — GPS 불러오기 · 거리 측정

내 위치를 원하는 지점으로 바꾸고(GPS 변조), 검색 반경을 조절하고, 자주 가는 위치를 저장/불러오는 화면입니다. 원하는 지역 오더를 미리 잡을 때 핵심 탭입니다.

위치/거리 탭 전체 구성

① 검색 거리 변조 (거리 측정 반경)

숫자 입력칸	검색 반경을 km 단위로 입력(예: 10). 이 값이 헤더 상태바  10km 로 표시.
적용	입력한 거리를 적용. 등록된 모든 플랫폼에 동일 적용.

입력칸을 비우고 적용 = 변조 해제. 거리 조작을 끄고 원래 반경으로 돌아갑니다.

② GPS 위치 변조 (GPS 불러오기)

GPS 위치 변조 활성화 (ON)	토글. 켜면 아래에서 지정한 위치를 실제 GPS 대신 플랫폼에 전송. 끄면 실제 단말 위치 사용.
 적용 중	현재 실제 적용 중인 위치와 좌표(위도·경도) 를 표시.

화면의 안내 문구는 플랫폼별 좌표 필드 설명이며 그대로 두면 됩니다. — 로지: field[9]=경도, field[10]=위도(WGS84) / 아이드라이버: field[4]=TM 경도, field[5]=TM 위도.

△ GPS 위치 변조는 실제와 다른 좌표를 플랫폼에 전송합니다. 오더 거리 계산이 이 위치 기준으로 바뀌므로, 실제로 그 지역에서 운행할 수 있을 때만 사용하세요.

③ 주소로 위치 검색 (원하는 곳 GPS 불러오기)

가고 싶은 지역을 **주소로 검색해 그 좌표를 내 위치로 불러오는** 기능입니다.

1. 입력칸에 주소를 적습니다. (예: 서울 강남구 테헤란로 152)
2.  검색 — 주소를 좌표로 변환해 후보를 찾습니다.
3. ☒ 적용 — 찾은 위치를 **내 GPS 위치로 즉시 적용**합니다.
4. ★ 저장 — 이 위치를 아래 “자주 가는 위치”에 즐겨찾기로 저장합니다.

④ ★ 자주 가는 위치 (즐거찾기)

자주 쓰는 출발 지점을 저장해 두고 **한 번에 불러오는** 목록입니다. 각 항목에 이름·주소·좌표가 표시됩니다(예: 오토허브, 집).

적용	이 저장 위치를 내 GPS 위치로 불러옵니다 . 매번 주소를 다시 검색할 필요 없이 즉시 이동.
	이 즐겨찾기 항목을 삭제 합니다.

 추천: 자주 대기하는 지점(회사·집·주요 탁송 출발지)을 미리 ★저장 → 필요할 때 적용 한 번으로 그 지역 오더를 바로 감시. 헤더의 ★ 버튼으로도 이 목록에 빠르게 접근할 수 있습니다.

6. 필터 탭 — 잡을 오더 조건 정하기

어떤 오더에만 알림/자동배차가 걸리게 할지 조건을 세밀하게 정하는 화면입니다. 조건을 바꾼 뒤에는 각 항목의 **저장** 버튼을 눌러야 반영됩니다.

U+ 2:15

07/03(금) 02:15:48

감시자동
테스트

감시시작

종료

* 경기도 용인시 기흥구 중부대로 242-1

10km

★

오더 패널

위치/거리

필터

플랫폼

로그

동작 모드 (테스트 ↔ 실전)

실전

테스트 (테스트=알림만-클릭안함, 감시버튼 없이 작동)

대리/택승 종류

둘 다 체크하면 모든 오더 감시. 하나만 체크하면 그 종류만 감시. (저장 버튼으로 적용)

대리

택승

최소 금액 (원)

50000

저장

거리(km)

최소

~

2.0

출발지 포함

용인

그룹2

그룹3

출발지 포함 키워드 (침표/공백 구분, 엔터로 추가)

추가

용인

고색

매탄

동탄

출발지 제외

그룹1

그룹2

그룹3

출발지 제외 키워드 (침표/공백 구분, 엔터로 추가)

추가

도착지 포함

수원

그룹2

그룹3

도착지 포함 키워드 (침표/공백 구분, 엔터로 추가)

추가

수원 ✕
용인 ✕
인천 ✕
매탄 ✕
신갈 ✕

☐ 도착지 제외

그룹1
그룹2
그룹3

도착지 제외 키워드 (침표/공백 구분, 엔터로 추가)
추가

☒ 제외 문구

일반제외
그룹2
그룹3

제외 문구 키워드 (침표/공백 구분, 엔터로 추가)
추가

화탁 ✕
즉후 ✕
일일 ✕
고정 ✕
팩스 ✕
경유 ✕
경) ✕

📅 날짜 필터 (일)

☐ 날짜(일)

시작일
~
종료일

오늘
내일
초기화

예: 11 또는 11,12
추가

🕒 시간 필터

☐ 시간

00:00
~
23:59

🔔 필터 통과 알림음

🔖 로지

☒ 필터 통과 알림음

🔔 NOTIF

반복 횟수:
-
4회
+

🔖 아이드라이버

☒ 필터 통과 알림음

🔔 BEEP-3

반복 횟수:
-
4회
+

필터 탭 전체

동작 모드 · 오더 종류

항목	설명
동작 모드 (실전 ↔ 테스트)	토글. 실전 =조건 통과 시 실제 배차/클릭. 테스트 =알림만 올리고 배차를 누르지 않음(감시 버튼 없이 작동). 처음엔 테스트 권장.
 대리 / 탁송	감시할 오더 종류 체크박스. 둘 다=모든 오더, 하나만=그 종류만. 변경 후 저장 .

금액 · 거리 조건

 최소 금액 (원)	이 금액 이상 인 오더만 통과. 옆 저장 으로 적용. (예: 50000)
 거리(km) 최소~최대	체크 시 출발지까지 거리가 이 범위인 오더만 통과. (예: 최소~2.0km)

지역 필터 — 출발지/도착지 포함·제외

지역을 **키워드**로 걸러냅니다. 네 종류입니다.

- **출발지 포함** — 적은 단어가 출발지에 들어간 오더만 통과 (예: 용인, 고색, 매탄, 동탄)
- **출발지 제외** — 그 단어가 출발지에 있으면 제외
- **도착지 포함** — 도착지에 그 단어가 있는 오더만 통과 (예: 수원, 용인, 인천, 매탄, 신갈)
- **도착지 제외** — 도착지에 그 단어가 있으면 제외

그룹 1 / 그룹 2 / 그룹 3	키워드 묶음 3 별. 상황별로 다른 지역 세트를 만들어 두고 탭으로 전환해 사용.
키워드 입력칸 + 추가	심표/공백 구분 또는 엔터로 단어 추가. 추가된 단어는 빨간 알약(단어 X) 으로 표시되고 X로 삭제.
항목 왼쪽 체크박스	그 필터를 켜고/끄는 스위치. 체크해야 조건이 작동합니다.

제외 문구

제외 문구	오더 내용에 이 단어가 하나라도 있으면 무조건 제외 . (예: 확탁, 즉후, 일일, 고정, 팩스, 경유, 경) 그룹 1~3 과 키워드 추가/삭제 지원.
-------	---

날짜 · 시간 필터

 날짜(일)	체크 시 지정한 운행 날짜 범위 만 통과. 시작일~종료일 또는 "11" "11,12"처럼 입력. 오늘/내일/초기화 빠른 버튼 제공.
 시간 필터	체크 시 지정 시간대 (예: 00:00~23:59) 오더만 통과.

필터 통과 알림음


조건을 통과한 오더가 뜰 때 울리는 소리를 **플랫폼별로 따로** 지정합니다.

 로지	체크로 켜기. 알림음 선택(예: NOTIF). 반복 횟수 -/+로 몇 번 울릴지 조절.
 아이드라이버	동일하게 알림음(예: BEEP-3)과 반복 횟수 설정.

알림 볼륨은 휴대폰의 알람 볼륨을 따릅니다. 소리가 작으면 폰 알람 볼륨을 올리세요.

7. 플랫폼 탭 — 감시 대상 · 화면 설정

감시할 플랫폼을 켜고, 화면 색상·글자·테마와 네비 앱, API 키까지 앱 전반을 설정합니다.



출발지

Aa

색상 선택

도착지

Aa

색상 선택

★ 관심 오더 카드 테마

딤블루

◀

▶

✎ 오더카드 텍스트 스타일

글자 크기

-

12sp

+

💰 금액 범위별 색상

0 ~ 10

만원 미만

색상

10만원 ~ 20

만원

색상

20만원 초과

색상

구간 금액 적용

📅 항목별 텍스트 색상

날짜

Aa

색상 선택

시간

Aa

색상 선택

출발지

Aa

색상 선택

도착지

Aa

색상 선택

거리

Aa

색상 선택

특이사항

Aa

색상 선택

대리 배지

Aa

색상 선택

택송 배지

Aa

색상 선택

위민인 스크린 표시

워킹업 중 화면 전체에 '워킹업 중' 반투명 안내를 표시합니다. (클릭에는 영향 없음)

워킹업 스크린 색상 설정

▶ 워킹업 중 스크린

배경색 Aa 색상 선택

투명도 55%

▶ 워킹업 미시행 안내

배경색 Aa 색상 선택

투명도 80%

▶ 글자색

워킹업중 Aa 색상 선택

미시행 Aa 색상 선택

색상 적용

'색상 선택'을 눌러 팔레트에서 고르세요. 투명도 0=완전투명, 100=불투명.

네비게이션 앱 설정

출발지까지 (대중교통) 네이버 Tmap

출발지→목적지 (자동차) 네이버 Tmap

외부 API 설정

Tmap API 키 (대중교통 + 자동차 경로 공유)

Tmap API 키 저장

openapi.sk.com → 앱 생성 → 상품 등록 후 appKey 발급
자동차 경로·대중교통 모두 동일 키 사용

주의 표시 태그

오더 내용에 해당 단어가 포함되면 오더 카드에 빨간 배지로 표시됩니다.

일일 ×
확탁 ×
경유 ×
일기사 ×

고정 ×
반일 ×
왕복 ×

태그 입력 (예: 왕복) + 추가

플랫폼 탭 전체 (스크롤이 매우 긴 화면)

🔍 감시 플랫폼 선택

로지 / 아이드라이버 — 연동	각 플랫폼을 감시 대상으로 켜기/끄기 . 서버 주소 표시(로지 211.172.242.188:4300, 아이드라이버 121.156.52.22:35101).
---------------------	--

앱 자동실행	체크 시 감시 시작할 때 해당 플랫폼 앱을 자동 실행.
--------	--------------------------------

패널 고정 · 사전클릭

 패널 고정 (터치 시 멈춤)	설정된 초 동안 목록이 새로고침으로 순서가 바뀌지 않게 고정(읽기·배차 편의). 0=항상 갱신 . 값 입력 후 적용.
사전클릭 오더 클릭 가능 (로지 전용)	이미 클릭된 오더(최소 180 초) 재클릭 허용 여부. 제한(OFF) =배차버튼 제거·클릭 차단 / 허용(ON) =미리보기 클릭 가능. 실전에서는 OFF 권장.

화면 · 색상 설정

항목	설명
UI 테마	앱 전체 색 테마: 파랑검정(기본)·녹색·핑크·붉은 계열.
오더패널 카드 색상	로지·아이드라이버 카드 배경색 을 각각 지정.
주소 글자색	출발지·도착지 글자색 을 각각 지정.
★ 관심 오더 카드 테마	관심 오더 칸 색 테마(예: 딥블루). ◀▶로 전환.
오더카드 텍스트 크기	-/+로 글자 크기 조절(예: 12sp).
금액 범위별 색상	금액대(예: 0~10 만/10~20 만/20 만 초과)마다 다른 색 으로 요금 표시. “구간 금액 적용”으로 저장.
항목별 텍스트 색상	날짜·시간·출발지·도착지·거리·특이사항·대리/택송 배지 각 항목 글자색 을 개별 지정.

워밍업 스크린

워밍업 스크린 표시	토글. 화면 전체에 워밍업(대기) 안내 표시 여부(클릭에는 영향 없음).
------------	--

워밍업 스크린 색상 설정	워밍업 중/미시행 안내의 배경색·투명도·글자색 조절. 투명도 0=완전투명, 100=불투명. "색상 적용"으로 저장.
------------------	---

🗺 네비게이션 앱 설정

출발지까지 (대중교통)	대중교통 경로를 네이버 / Tmap 중 선택.
출발지→목적지 (자동차)	자동차 경로/거리 계산을 네이버 / Tmap 중 선택.

참고: 거리·시간 계산은 Tmap 이 고정으로 쓰이고, 지오코딩 실패 시 네이버 검색으로 대체됩니다. 카드의 🚗 / 🚚 표시가 이 설정과 연동됩니다.

🔑 외부 API 설정

Tmap API 키	경로 계산에 쓰는 Tmap 앱키 . openapi.sk.com 에서 앱 등록 후 발급받아 입력하고 저장 . (없으면 🚗 / 🚚 거리·시간이 안 나올 수 있음)
------------	--


⚠ 주의 표시 태그

주의 표시 태그	등록한 단어가 오더 내용에 포함되면 카드에 빨간 배지로 강조 (예: 일일, 확탁, 경유, 일기사, 고정, 반일, 왕복). 위험/주의 오더를 눈에 띄게. 입력칸 + 추가로 관리.
----------	---

필터 제외 문구와 차이: 제외 문구는 오더를 안 보이게 걸러내고, 주의 표시 태그는 보이되 빨강게 경고만 합니다.

8. 관심종목(관심 오더) 활용법

꼭 잡고 싶은 오더를 놓치지 않도록 따로 관리하는 기능입니다. 세 곳(오더카드 ☆ · 관심 오더 칸 · 관심 카드 테마)이 함께 동작합니다.



맨 위 파란 "관심 오더" 칸에 올라온 관심 오더 (별이 노란 ★로 채워짐)

관심 오더 지정/해제

1. 오더 카드 우측의 ☆(빈 별)을 누릅니다.
2. 별이 ★(노란 별)로 바뀌고, 그 오더가 맨 위 파란 테두리 "관심 오더 (N 건)" 칸으로 올라갑니다.
3. 해제하려면 ★을 다시 눌러 ☆로 되돌립니다.

관심 오더의 장점

- 전체삭제(관심 제외)를 눌러도 관심 오더는 지워지지 않습니다. → 목록을 정리하며 원하는 오더만 남길 수 있음.
- 항상 맨 위에 모여 표시되어 빠르게 배차 가능.
- 카드 테마 색(딥블루 등)이 달라 한눈에 구분됩니다.

위치 관심(자주 가는 위치)과 다름: 여기 "관심 오더"는 개별 오더를 즐겨찾기, 5장 위치/거리 탭의 "자주 가는 위치"는 내 GPS 위치를 즐겨찾기. 둘 다 ★ 아이콘을 쓰지만 대상이 다릅니다.

9. 빠른 시작 (처음 세팅 순서)

1. 플랫폼 탭 → 감시할 플랫폼(로지·아이드라이버) 연동 체크, 필요 시 앱 자동실행 체크. Tmap API 키 입력.
2. 위치/거리 탭 → 검색 거리(예: 10km) 적용. 필요 시 GPS 위치 변조 ON 후 주소 검색→적용, 자주 가는 위치 저장.
3. 필터 탭 → 최소 금액·거리, 출발/도착 지역 키워드, 제외 문구 설정 후 각 저장. 처음엔 테스트 모드로 알림만 확인.
4. 알림이 원하는 오더에만 잘 뜨면 동작 모드를 실전으로 전환.

5. **오더패널 탭**으로 이동 → **헤더 감시시작** → 조건에 맞는 오더가 뜨면 알림, ★로 관심 지정 또는 🚀배차.

△ 배차 후에는 로지/아이드라이버 단독 앱을 다시 확인/재시작해야 오더가 정상 표시됩니다. 배차는 한 번만 신청되며, 신청 즉시 감시가 멈춥니다.

10. 개별 앱 세팅하기 (단독 앱 권장 설정)

통합 모니터와 함께 쓰는 **로지·아이드라이버 단독 앱**을 아래처럼 맞춰두면 배차가 매끄럽게 동작합니다. 각 앱에서 한 번만 설정해 두면 됩니다.



아이드라이버 세팅

경로: **메뉴** → **6. 상세설정** → **옵션변경**

1. **터치방식** → **원터치로 배차 받기** 를 선택합니다.
2. **오더조회종류** → **일반** 을 선택합니다.
3. 상단 **적용** 버튼을 눌러 저장합니다.

같은 설정 화면 참고 — 상단 이동키는 “볼륨 조정으로 사용”, 오더정렬순서는 “일반/픽업” 상태입니다. (오더조회종류 항목: 전체 · 전체(자사픽업) · 일반 · 픽업/지원 · 픽업/지원(자사) 중 “일반” 선택)



아이드라이버 상세설정 → 옵션변경 화면 (터치방식 · 오더조회종류)



로지(LOGI) 세팅

경로: 환경설정 → 기타 탭 → 콜보기

1. 콜보기에서 **전체(일반오더/대리)** 를 선택합니다.
2. **픽업/지원콜 제외** 를 체크합니다.
3. 하단 **저장** 버튼을 누릅니다.

같은 화면 참고 — “즉시 배차”가 체크되어 있고, 길안내는 “티맵(T-MAP)”, 배터리 설정은 “제한 없음” 상태입니다. 필요에 따라 확인하세요.



로지 환경설정 → 기타 탭 → 콜보기 화면 (픽업/지원콜 제외)